


Incoming and Outgoing mail server change - Android

- 2021-07-08 - Email Clients

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του hostname στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία αλλά και να ορίσετε ασφαλής θύρες , ενώ χρησιμοποιείτε λειτουργικό Android, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :


1. Στο κινητό σας, βρείτε το εικονίδιο **Email** και κάντε κλικ επάνω του.




2. Εντοπίστε το εικονίδιο του **μενού** και ανοίξτε το.




3. Έπειτα κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο των **Ρυθμίσεων**.



4. Στις ρυθμίσεις email κάντε κλικ στον **email λογαριασμό** που σας ενδιαφέρει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.




5. Περιηγηθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και εντοπίστε την επιλογή **Ρυθμίσεις Διακομιστή**.



6. Έπειτα αλλάξτε τις ρυθμίσεις του email λογαριασμού σας σύμφωνα με τα παρακάτω:

A. Ρυθμίσεις διακομιστή



(1) **Διεύθυνση Email:** Δηλώστε το όνομα της email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld

(2) **Όνομα χρήση:** Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld

(3) **Κωδικός Πρόσβασης:** Συμπληρώστε το password που αντιστοιχεί στο email σας

B. Στην ενότητα Διακομιστής εισερχομένων:

Διακομιστής εισερχομένων

Διακομιστής POP3
linux@.paraki.gr **4**

Τύπος ασφαλείας
SSL ▼ **5**

Θύρα
995 **6**

Αυτόμ. διαγραφή από διακομιστή
Ποτέ ▼

(4) **Διακομιστής:** δηλώστε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linux12.parakki.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)

(5) **Τύπο ασφάλειας:** SSL

(6) **Θύρα:**

- **995**, σε περίπτωση που ως τύπο λογαριασμού έχετε **POP3**
- **993**, σε περίπτωση που ως τύπο λογαριασμού έχετε **IMAP**

Γ. Στην ενότητα Διακομιστής εξερχομένων:



- (7) **Διακομιστής SMTP**: δηλώστε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linux12.papaki.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
- (8) **Τύπο ασφάλειας**: επιλέξετε **SSL** με βάση την **465**. Ενώ μπορείτε να επιλέξετε **TLS** με βάση τη **587**.
- (9) **Θύρα**: **465** ή **587**
- (10) Ενεργοποιήστε την επιλογή **Απαίτ. Ελέγχου ταυτ. για αποστ. email**
- (11) Τέλος επιλέξτε **Τέλος**.

Σημείωση: Την τιμή του **Incoming & Outgoing Mail Server** μπορείτε να την βρείτε αφού συνδεθείτε στο Plesk σας, αναγράφεται στο πάνω μέρος της οθόνης, στη γραμμή URL του browser σας, πχ linux12.papaki.gr:8443/smb/web/view

Προσοχή, δεν πρέπει να αντιγράψετε την θύρα 8443.

