

## SMTP Drupal authentication.

- 2019-03-12 - Email Clients

---

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φόρμα επικοινωνίας στο Drupal, για την αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και για λόγους ασφαλείας είναι καλό να ενεργοποιήσετε την πιστοποίηση εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP authentication). Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αρχικά πρέπει να κατεβάσετε (download) και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το [SMTP module από την επίσημη σελίδα του Drupal](#) και μετά να το εγκαταστήσετε μέσα από το διαχειριστικό του περιβάλλον.



2. Συνδεθείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον του Drupal, επιλέξτε Modules και +Install new module.



3. Επιλέξτε Choose File έτσι ώστε να ανεβάσετε το module από τον υπολογιστή σας και κάντε click στο Install.



4. Πλοηγηθείτε πάλι στο Modules, κάντε check στο κουτάκι που βρίσκεται αριστερά από το SMTP Authentication Support και click στο Save configuration στο τέρμα της σελίδας.



5. Ξανά από την καρτέλα Modules επιλέξτε Configure δεξιά από τοSMTP Authentication Support.



6. Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

- Install options - Επιλογή On.
- SMTP Server - mail.domain.com (όπου domain.com, δηλώστε το δικό σας ).
- SMTP backup server - Μην συμπληρώσετε τίποτα καθώς δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο.
- SMTP Port - Δηλώστε την θύρα 25.
- Username - Δηλώστε ολόκληρο τον email λογαριασμό που δημιουργήσατε μέσα από το Plesk.
- Password - Δηλώστε το password του email λογαριασμού που δημιουργήσατε μέσα από το Plesk.

